

Checkliste

Privacy Edge

In dieser Checkliste finden Sie nützliche Tipps und Hinweise für den Schutz der Privatsphäre bei der Nutzung von Edge (Version 44.18362.1.0).

1	Startseite festlegen
	<p>Einstellungen¹ → Allgemein → Anpassen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bei «Microsoft Edge öffnen mit» «Bestimmte Seite(n)» auswählen und gewünschte Startseite eintragen ■ Neue Tabs öffnen mit «Leere Seite» ■ Bei «Ihre Startseite» «Neue Tabseite» auswählen oder Seite definieren ■ «Häufig besuchte Websites in Beste Websites anzeigen» deaktivieren ■ «Definitionen inline anzeigen für» deaktivieren
2	Kontosynchronisation deaktivieren
	<p>Einstellungen → Allgemein → Konto</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontosynchronisation auf allen Geräten deaktivieren
3	Browserdaten löschen
	<p>Einstellungen → Datenschutz und Sicherheit (Schloss-Symbol) → Browserdaten</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Gewünschte Browserdaten auswählen, die jeweils gelöscht werden sollen (Browserverlauf, Cookies, Downloadverlauf, AutoAusfüllen usw.) ■ «Diese Daten nach jeder Sitzung löschen» aktivieren

¹ Das Menü Einstellungen kann im Browserfenster über das Symbol «Einstellungen und mehr» (drei Punkte, oben rechts) aufgerufen werden.

4	Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen einstellen
	<p>Einstellungen → Datenschutz und Sicherheit (Schloss-Symbol) → Datenschutz</p> <ul style="list-style-type: none">■ «Do Not Track-Anforderungen (nicht nachverfolgen) senden» aktivieren■ «Suche- und Websitevorschläge während der Eingabe anzeigen» deaktivieren■ «Suchverlauf anzeigen» deaktivieren■ «Seitenvorhersage verwenden» deaktivieren■ «Popups blockieren» aktivieren■ «Windows Defender SmartScreen» aktivieren
5	Automatisches Ausfüllen konfigurieren
	<p>Einstellungen → Kennwörter & AutoAusfüllen</p> <ul style="list-style-type: none">■ «Kennwörter speichern» deaktivieren■ «Formulardaten speichern» deaktivieren■ «Karten speichern» deaktivieren (Kreditkartendaten)
6	Erweiterte Einstellungen anpassen
	<p>Einstellungen → Erweitert (Schieberegler Symbol) → Websites mit Apps öffnen</p> <ul style="list-style-type: none">■ «Adobe Flash Player verwenden» deaktivieren■ «Websites mit Apps öffnen» deaktivieren <p>Einstellungen → Erweitert → In Adressleiste suchen</p> <ul style="list-style-type: none">■ Gewünschte Suchmaschine als Standard auswählen

dsb



datenschutzbeauftragter
kanton zürich

Datenschutzbeauftragter
des Kantons Zürich
Postfach, 8090 Zürich

Telefon 043 259 39 99
datenschutz@dsb.zh.ch

www.datenschutz.ch
twitter.com/dsb_zh